



L'extension Joomla WEB-T

Sommaire

Introduction	Error! Bookmark not defined.
How it works	Error! Bookmark not defined.
Setup multilingual Joomla site	Error! Bookmark not defined.
Install extension	Error! Bookmark not defined.
Overview	Error! Bookmark not defined.
Configure WEB-T extension	Error! Bookmark not defined.
Configure translation provider	Error! Bookmark not defined.
Configure machine translation.....	Error! Bookmark not defined.
Inherit original article properties	Error! Bookmark not defined.
Translate on the fly	Error! Bookmark not defined.
Show MT notice	Error! Bookmark not defined.
Translate content	Error! Bookmark not defined.
Translate new content.....	Error! Bookmark not defined.
Translate existing content (Pre-translation)	Error! Bookmark not defined.
Translate site meta title and description.....	Error! Bookmark not defined.
Edit translations	Error! Bookmark not defined.
Delete translations	Error! Bookmark not defined.
FAQ.....	Error! Bookmark not defined.
Does the extension translate images and media content?	Error! Bookmark not defined.
Will the translation affect website load times?.....	Error! Bookmark not defined.
How to update translations after changing translation engine?	Error! Bookmark not defined.
How can I change the source language?.....	Error! Bookmark not defined.
How can I localise the MT translation notice?	Error! Bookmark not defined.
Troubleshooting	Error! Bookmark not defined.
I don't see installed languages in WEB-T settings	Error! Bookmark not defined.
I don't see the languages in the language switcher	Error! Bookmark not defined.
I created an article, but it wasn't translated	Error! Bookmark not defined.
Translation is slow	Error! Bookmark not defined.
Change the eTranslation timeout.....	Error! Bookmark not defined.
Translation contains errors.....	Error! Bookmark not defined.

Introduction

L'extension Joomla WEB-T permet de traduire des contenus. Pour profiter des fonctionnalités de traduction automatique, vous aurez besoin d'un **site Web Joomla** et d'un compte eTranslation (ou d'un accès à un autre fournisseur de traduction compatible avec WEB-T).

Votre site Web doit avoir la version 4 de Joomla ou une version plus récente. L'extension WEB-T utilise les extensions natives de localisation de Joomla 4+.

Fonctionnement

L'extension Joomla WEB-T vous permet de traduire une page ou un article que vous venez de rédiger. Vous pouvez également prétraduire le contenu d'un site Web en une seule fois. Il vous suffit de cliquer sur WEB-T > Machine translations. Une fois qu'une nouvelle langue est ajoutée, l'extension traduira automatiquement la page dans cette langue lors de la prochaine visite.

Toutes les traductions sont sauvegardées dans une base de données, ce qui vous permet de les modifier comme n'importe quel contenu d'un site Joomla.

1. Configurer un site Joomla multilingue.
2. Installer l'extension.
3. Récupérer l'accès du fournisseur de traduction automatique (TA) : [MT provider access](#).
4. Configurer le fournisseur de traduction dans les paramètres du plug-in.
5. Configurer la traduction automatique.
6. Traduire les contenus d'une nouvelle page ou prétraduire des contenus déjà existants.
7. Modifier les pages et les articles traduits.

Remarque : Si eTranslation est activé dans le plug-in WEB-T, le site Web doit alors être publié et accessible depuis le service eTranslation. Si ce n'est pas le cas, la traduction avec eTranslation ne fonctionne pas.

Configurer un site Joomla multilingue

Conformément aux directives de configuration par défaut d'un site Joomla multilingue, ajoutez les langues du site et des contenus, activez le filtre de langue, configurez le sélecteur de langue, créez des menus pour chaque langue. Vous pouvez vérifier si le statut multilingue est activé en haut du panneau d'administration.

Consultez la section : [Comment configurer un site Joomla multilingue ! Site](#)

Installer l'extension

Pour installer l'extension :


1. Ouvrez l'interface d'administration Joomla
2. Ouvrez la page **System**.
3. Sous **Install**, cliquez sur **Extensions**.
4. Sous l'onglet **Upload package file**, téléchargez le fichier zip de l'extension. Le fichier ZIP peut être téléchargé ici : https://website-translation.language-tools.ec.europa.eu/solutions/web-t-joomla_en
5. Un message de confirmation s'affiche en haut de la page.

Vue d'ensemble

Les paramètres WEB-T se trouvent dans la barre latérale sous **Components > WEB-T**.

La section **WEB-T Settings** est divisée en plusieurs sous-sections :

- Translation provider – paramétrer les autorisations d'accès du fournisseur de traduction (soit les informations d'identification de l'API eTranslation, soit l'URL de base et la clé API).
- Configuration – sélectionner les moteurs de traduction automatique et les paramètres de traduction : récupérer les propriétés originales de l'article, effectuer des traductions à la volée et afficher les avertissements de traduction automatique.
- Machine translation – gérer la prétraduction du contenu existant et suivre l'état d'avancement des traductions.



Configurer l'extension WEB-T


Configurer le fournisseur de traduction

Before you continue:

You must have an eTranslation or WEB-T compatible translation provider account.
You have obtained the eTranslation API credentials or Base URL & API key from your translation provider.

Pour configurer le fournisseur de traduction :

1. Dans la barre latérale, ouvrez **Components > WEB-T > Translation provider**.
2. Sélectionnez le fournisseur de traduction.
3. Pour eTranslation, saisissez le nom de l'application et le mot de passe. Pour un fournisseur personnalisé, saisissez l'URL de base et la clé API.
4. Ultérieurement, vous pourrez modifier la taille de la demande de traduction dans la section **Advanced**.
5. Cliquez sur **Save**.



Configurer la traduction automatique


Pour sélectionner les moteurs de traduction automatique à utiliser :

1. Dans la barre latérale, ouvrez **Components > WEB-T > Configuration**.
2. Dans la section **Configuration**, choisissez le moteur de traduction automatique dans la liste déroulante de chaque langue.
3. Cliquez sur **Save**.

Lorsque le fournisseur de TA ne prend pas en charge une langue, il n'y a pas de moteur de traduction disponible pour cette langue dans le menu. Dans ce cas, la traduction peut être effectuée manuellement.

MT engines
Choose machine translation engines to use for each translation language.

Language	MT Engine
German (Germany)	General Text
Greek (el-GR)	EU Formal Language
Russian (ru-RU)	EU Formal Language
Japanese (Japan)	General Text
Chinese Simplified (China)	General Text
Arabic (اللغة العربية)	EU Formal Language



Récupérer les propriétés de la version originale d'un article

Lors de la traduction automatique, vous pouvez récupérer le statut et les propriétés de la version originale d'un article. En cas de désactivation, les articles nouvellement traduits ne seront ni publiés, ni mis en avant.

Dans la barre latérale, ouvrez **Components > WEB-T > Configuration**, puis activez **Inherit original article properties**.

Traduire à la volée


Pour vérifier si les articles sont traduits lorsque la page s'actualise, afin de traduire ceux qui ne le sont pas dans les langues manquantes.

Dans la barre latérale, ouvrez **Components > WEB-T > Configuration**, puis activez **Translate on the fly**.

Intégrer l'avertissement de traduction automatique

Pour afficher un avertissement de traduction automatique en haut de la page traduite.

Dans la barre latérale, ouvrez **Components > WEB-T > Configuration**, puis activez **Show MT notice**.






Traduire du contenu

Traduire un nouveau contenu

Pour traduire un nouveau contenu :

1. Créez un article.
2. Définissez la langue de l'article comme étant la langue source du site Web.
3. Cliquez sur **Save&Close**.
4. Lorsque le contenu est en cours de traduction, une icône de chargement s'affiche dans l'onglet du navigateur. Les articles traduits dans les nouvelles langues s'affichent sous **Content > Articles**.






Traduire du contenu existant (prétraduction)

Commencez par vérifier si la langue source a bien été attribuée à la version originale de l'article :

1. Sous la section **Content**, cliquez sur **Articles**.
2. Dans **Filter Options**, sélectionnez toutes les langues **All**.
3. Lorsque vous repérez un article à traduire, cliquez sur son titre, puis modifiez la langue pour qu'elle devienne la langue source (par défaut).

Pour traduire le contenu existant :



1. Ouvrez **Components > WEB-T**.
2. Sous la section **Translate**, activez les langues de traduction.
3. Cliquez sur **Translate**.
4. Lorsque le contenu est en cours de traduction, une icône de chargement s'affiche dans l'onglet du navigateur. Une fois le contenu traduit, un message de confirmation s'affiche en haut de la page.



Traduire le méta-titre et la méta-description du site

L'extension ne traduit pas automatiquement la description ni le titre du site. Vous pouvez le faire manuellement :

1. Ouvrez **System > Manage > Content languages**.
2. Cliquez sur le nom de la langue souhaitée.
3. Ouvrez l'onglet **Options**.
4. Ajoutez le **Custom site name** et la **Meta description**.
5. Cliquez sur **Save&Close**.



Vous pouvez également le faire pour certains éléments de menu : **Menus > [Language menu] > [Home item] > Page display ou Metadata**

Modifier une traduction

Pour modifier un contenu traduit :

1. Ouvrez **Content > Articles**.
2. Dans le tableau, appliquez le filtre de langue.
3. Sélectionnez l'article, puis modifiez-le comme n'importe quel contenu.

Supprimer une traduction

Pour supprimer une traduction :

1. Ouvrez **Content > Articles**.
2. Sélectionnez l'article que vous souhaitez supprimer.
3. Dans le menu **Actions**, sélectionnez **Trash**.
4. Dans le tableau, appliquez le filtre par statut **Trashed**, puis cliquez sur **Empty bin**.

FAQ

Est-ce que l'extension traduit les images et le contenu multimédia ?

L'utilisateur doit localiser lui-même les images et le contenu multimédia. Il les ajoute aux pages traduites.

Est-ce que la traduction affecte le temps de chargement du site Web ?

Le temps de chargement ne varie pas de manière significative entre la version traduite et la version originale du contenu. Si une page n'est pas prétraduite, le visiteur devra simplement attendre sa traduction.

Comment actualiser les traductions après avoir changé de moteur de traduction ?

Pour actualiser les traductions après avoir changé de moteur ou de fournisseur de traduction :

1. Supprimez les traductions dans la langue concernée. Reportez-vous à la section : [Supprimer une traduction](#),
2. Traduisez le contenu. Reportez-vous à la section [Traduire du contenu existant \(prétraduction\)](#)[Traduire du contenu existant \(prétraduction\)](#).

Comment modifier la langue source ?



Pour modifier la langue source :

1. Ouvrez l'interface d'administration Joomla
2. Ouvrez la page **System**.
3. Sous la section **Manage**, cliquez sur **Languages**.
4. Cliquez sur le bouton **Default** pour définir la langue qui doit être utilisée par défaut.

Comment localiser l'avertissement de traduction automatique (TA) ?

Pour localiser l'avertissement de TA :

1. Ouvrez **System > Language overrides**.
2. Créez une entrée :
 - 2.1. Sélectionnez la langue.
 - 2.2. Cliquez sur **New**.
3. Dans le champ **Language constant**, saisissez **MT_NOTICE_TEXT**.
4. Ajoutez l'avertissement de TA traduit comme **Text**.
5. Cliquez sur **Save&Close**.
6. La nouvelle entrée apparaît dans la liste. L'avertissement localisé s'affiche sur le site Web.



Dépannage

La traduction ne fonctionne pas

Si eTranslation est activé dans le plug-in WEB-T, le site Web doit alors être publié et accessible depuis le service eTranslation. Si ce n'est pas le cas, la traduction avec eTranslation ne fonctionne pas.


Pour résoudre ce problème, mettez en ligne ces sites Web et vérifiez si leurs URL sont accessibles depuis l'extérieur (par exemple en effectuant des requêtes HTTP POST) :

```
{{WEBSITE_URL}}/api/index.php/v1/webtettranslation/123
```

Les langues installées ne s'affichent pas dans les paramètres WEB-T

Pour configurer les langues de traduction :

1. Ouvrez l'interface d'administration Joomla
2. Ouvrez la page **System**.
3. Sous **Install**, cliquez sur **Languages**.
4. Choisissez la langue à installer, puis cliquez sur **Install**.
5. Ouvrez la page **System**.
6. Sous la section **Manage**, cliquez sur **Content Languages**.
7. Dans la colonne d'état, cliquez sur le bouton ✓ pour que la langue soit visible.



Les langues ne s'affichent pas dans le sélecteur de langue


Pour intégrer une langue dans le sélecteur de langue :

1. Installez la langue : **System->Languages->Install Languages**.
2. Activez la langue du site : **System->Content Languages**.
3. Établissez une page d'accueil pour la langue :
 - 3.1. (Si nécessaire) Créez un menu principal.
 - 3.2. Ajoutez un article dans le menu principal.
 - 3.3. Définissez-le comme page d'accueil.

Consultez la documentation officielle de Joomla : [Comment configurer un site Joomla multilingue ! Site](#)

L'article n'a pas été traduit

Lors de la création d'un article, veillez à bien renseigner la langue. Dans la liste **Language**, vous devez choisir la langue source. Ne sélectionnez pas **All**, c'est-à-dire toutes les langues.

A screenshot of the Joomla article creation form. The form is partially visible, showing fields for Category, Featured, Access, Language, Tags, and Note. A green arrow points to the Language dropdown menu, which is currently set to 'All'. The Category dropdown is set to 'Uncategorised', the Featured checkbox is unchecked, the Access dropdown is set to 'Public', and the Tags dropdown is set to 'Type or select some tags'. A 'Toggle Editor' button is visible at the bottom left of the form.

La traduction est lente

La vitesse de traduction dépend du fournisseur de traduction. Un très grand nombre d'utilisateurs utilisent les systèmes proposés par l'outil eTranslation. Cette lourde charge de travail peut entraîner des ralentissements.

Lorsque vous chargez le contenu d'une page pour la première fois, sa traduction peut prendre un peu de temps. Cependant, la traduction sera sauvegardée et elle s'affichera instantanément la prochaine fois.

La modification du délai d'attente d'eTranslation

Pour modifier le délai d'attente d'eTranslation, qui limite la durée pendant laquelle le plug-in attend une réponse de traduction asynchrone : ouvrez **Components > WEB-T > Configuration**, puis modifiez la valeur sous **eTranslation timeout**.

Délai d'attente en secondes sur le service eTranslation avant d'atteindre le délai d'expiration (par requête unique). Infinie sinon nulle. N'affecte que la traduction à la volée.

La traduction comporte des erreurs

La traduction automatique ne peut pas remplacer complètement les traducteurs humains. Il est essentiel de faire réviser et éditer les traductions par un être humain. La qualité de la traduction dépend du moteur de traduction automatique utilisé et du fournisseur.